MT4至尊版交易终端

在本手册中，为您提供了MT4至尊版的安装和使用说明。安装过程和使用与**最新 MT5至尊版**一样。只需相应按照MetaTrader 5至尊版的说明进行操作。

1.交易终端概览

1.1.打开交易终端

下载MT4至尊版，并确保在安装过程中已关闭MetaTrader 4。



如需启用交易终端，可在MetaTrader 4（MT4）软件中打开任何交易符号的一个图形。然后将智能交易程序（EA）*Admiral Trade Terminal*添加到图形。现在可以：

1. 在MT4导航器列表中*双击* EA，并且将EA拖动到图形，或者
2. *右击* 它的名称，并且从快捷菜单中选择 *Attach to a chart（附加到图形）* 。

注：在MT4中每个图形只能运行一个EA。如果图形上已经在运行一个EA，添加交易终端将替换原有的EA。如需同时运行交易终端和另外一个EA，只需打开多个图形。

交易终端完全占据一个完整的图形窗口。为了防止丢失您已经在当前图形上进行的自定义和设置，请务必打开一个新的图形运行交易终端。

1.2.交易终端组件

交易终端由三个组件构成：

1. 市场观察
2. 账户信息
3. 订单列表

您可以通过点击它们标题栏中各自的双箭头，隐藏账户信息和订单列表。这样就可以为市场观察提供最大的空间。您也可以手动调整这三个窗口的大小，以便针对各个目的优化空间布局。要实现此操作，可点击分开两个窗口的框架，并相应地拖动框架。



交易终端将显示交易者账户的所有活动，而不仅仅是利用交易终端本身下达的订单。例如，如果您正在运行一个自动化系统或者利用MT4自身的内嵌功能手动下达订单——此活动将显示在交易终端的账户摘要和订单列表中。

2.市场观察

市场观察为每个符号显示一个类似迷你终端的交易小工具。每一个小工具的运行方式与图形上的迷你终端非常相似，小工具是在单独的手册中进行介绍。

交易终端的市场观察中的符号，与MT4自身的市场观察同步。也就是说，如果要为交易终端增加或移除符号——可以在MT4的市场观察增加或移除符号。然后交易终端将在数秒内同步它的列表。

请注意，交易终端的速度和处理器使用情况取决于显示的符号数量。过度使用处理器可能导致下单或平仓输入延迟。

2.1.下达买单/卖单

您可以利用*Buy*（买入）和*Sell*（卖出）按钮针对市场观察中的每个符号下达买单或卖单。每个小工具顶部的状态指标将显示您对该符号的当前净持仓，例如，如果您是做多0.1手则显示为+0.10，如果是做空0.10手则为-0.10。

您可以利用*Buy*（买入）和*Sell*（卖出）按钮上方的栏位控制新订单的手数，设置止损、止盈或移动止损。

2.2.交易计算器

通过按住*Ctrl键*并且*左击*相应的栏位，为每一个栏位打开一个交易计算器。

例如：

1. 如果您计划交易0.25手，并且希望设置准确等于100欧元或您账户净值一个百分比的止损水平，您可以
2. *Ctrl + 点击* 进入S&L栏位打开一个计算器，让系统计算准确的点数。

如果由于交易规模限制（例如，只能用于差价合约的整手数）无法进行准确计算，系统将大致向下取整。



如果*Ctrl + 点击*手数栏位，计算器将提供您的新订单保证金要求的相关信息。

2.3.下达挂单

如果想要下达挂单（限价和止损），您可以点击 按钮并选择*New order*（新订单）。可以选择订单类型以及入场点、止损和止盈等。

挂单的入场点可以定义为固定价格（例如，1.2351）或者点数、例如：

1. 如果您选择一个限价买单并且输入20点的数值，而不是一个价格，则
2. 限价订单将是在当前价格下方20点处创建。

2.4.二选一委托（OCO）订单

新订单表格（可通过 访问），还可以让您下达OCO订单。有两种OCO订单。

1. *OCO突破*让您可以在当前价格的任一侧指定两个价格或两个点数值。迷你终端将相应地下达一个止损买单和一个止损卖单。当其中一个挂单成交时，另外一个被自动取消。通常您可以在预计有较大的价格变动，但不知道方向是向上还是向下时采用此类订单，例如，新闻交易。很多交易策略都是以突破交易为基础，并且此功能为其提供了一个非常方便的接口。
2. *OCO反向* 是告诉迷你终端下达一个限价买单和一个限价卖单，而不是止损买单和止损卖单。如果您预计会出现任一方向的变动，然后返回当前价格，一般会使用此类订单，例如，从昨天的高点或低点反弹。

2.5.订单模板

如果您发现自己定期使用某个特点类型订单（例如，当前价格下方20点限价买单，带有100点止损和止盈），您可以将其保存为模板，以便今后快速使用。只需：

1. 点击 按钮
2. 在*New order*（新订单）表格中输入详细内容
3. 点击*Save template*（保存模板）按钮，并为预设值选择一个名称。

这样您就可以在以后快速执行保存的目标，只需：

1. 按住*Ctrl+点击* 按钮，然后
2. 从列表中选择保存的模板，并且
3. 您的订单将自动执行。

请注意，如果按这种方式下单，程序不会要求进一步的确认。

2.6.平仓订单



如需扎平某个未平仓头寸，可点击迷你目标顶部的头寸标记（文字显示为+10、-0.50等），并且滑动打开一个选项面板。

面板以现金和点数的方式显示您订单的盈利情况。如果不止一个未平仓订单，则点数盈利下方的价格，是头寸的平均入场价。

这里您可以选择平仓所有符号的未平仓订单（所有盈利或亏损订单），或者对冲或反转未平仓头寸。

MT4拥有很多平仓订单的创新功能，包括

1. *扎平所有订单*——扎平所有头寸和挂单
2. *扎平未平仓头寸*——平仓所有活跃的交易（挂单仍保持开放）
3. *删除挂单*——仅删除挂单
4. *扎平所有盈利订单*——扎平所有未平仓的盈利订单
5. *扎平所有亏损订单*——扎平所有未平仓的亏损订单
6. *反转*——扎平当前头寸，并且在市场的相反侧，按相同的量建立另外一个头寸。
7. *对冲*——在市场的相反侧建立一个相同交易量的订单，但不扎平现有订单。

您定通过常规MT4窗口，或者利用最新迷你终端的各种设置、扩展程序和预先设置，扎平各个订单。

2.7. 符号信息

如果想要查看符号信号，可点击 按钮并选择*符号信息*。此操作将打开一个窗口，显示该符号的最小价格变动，以及最小和最大交易规模等。



2.8 打开新图形

2.8.打开新图形

您可以打开一个新图形窗口，只需点击 按钮并选择*New chart*（新图形）。

3.账户摘要

账户摘要显示您账户的关键信息——比如余额、账户净值、浮动盈亏、可用保证金以及未平仓头寸数量。



通过点击旁边的闹钟图标，您可以为任何条目设置提示。例如，您可以设置在以下情况时发出提示：

1. 您的可用保证金跌至1000美元以下，或者
2. 当头寸数量为零时（即，当所有头寸都已经平仓时）。

提示是以MT4中的弹窗提示形式显示，也可以发送至您的电子邮箱。

创建提示时，闹钟图标的颜色将变为黄色。如果之后某个提示被触发，颜色将变为红色。

3.1.提示水平

您设置提示时可以指定一个阈值（例如1000）并且选择该数值在以下情况时是否发出提示：

1. 超过阈值
2. 跌至阈值下方
3. 刚好等于阈值，或
4. 不等于阈值。

例如：

1. 如果目前有两个未平仓头寸，并且您希望在出现任何方式变化时收到通知，您可以
2. 为该提示输入数值2，并且选择*Not equal to*（不等于）选项。



3.2.重复提示

提示可以设置为在触发之后关闭，或者可以设置为重复。重复周期告诉终端在多少分钟的某个时间段忽略提示。

例如：

1. 如果您已经设置一个当可用保证金跌至1000美元以下发出的提示，则
2. 如果可用保证金持续在999美元和1001美元之间浮动，重复周期将阻止该提示被（每几秒钟）重复触发。

3.3.电子邮件

当某个提示触发时，您可以获得一个可选的电子邮件通知，即，屏幕上标准提示弹窗之外额外的通知。如果想要接收电子邮件，需要打开MT4的电子邮件设置，您可以利用MT4的主菜单进行设置 - *Tools（工具）* > *Options（选项）* > *Email（电子邮件）*。

3.4.关闭图形和订单

您可以设置为当提示被触发时发生两个特定的动作。

1. *关闭所有订单*将在提示被触发时扎平所有未平仓头寸并删除所有挂单。它一般用在可用保证金提示方面，当您希望扎平自己的头寸以防止追加保证金时。
2. *关闭所有图形* 将关闭除交易终端自己的图形之外的所有MT4图形。它的主要目的是防止其它图形上的自动化系统（EA）进一步进行交易。

4.订单列表

订单列表显示您账户的所有未平仓头寸和挂单，并且提供管理这些订单的工具。它从MT4自己的订单列表复制信息，并且包括一些额外的详情，比如交易持续时间和点数盈利情况。



如果 订单旁边的图标变为 ，它表示交易终端正在进行订单方面的自动化动作，例如

1. 移动止损
2. 自动平仓，或者

3. 订单可能是OCA组的一部分。

您可以通过点击该图标并选择*Tasks in progress*（进行中任务），查看正在进行哪些动作。

4.1.列表排序和重新排序列

您可以通过任何列对订单列表进行排序。只需点击表头，例如*Ticket*（票单），将按升序排列。或者再次点击，按降序排列。

您还可以拖动表头，重新安排列表中的各列。只需在某个表头上按住鼠标左键，然后将鼠标箭头拖动到您想要该列所在的新位置。

此外，通过点击某个列旁边的箭头并在列菜单中选择要显示或隐藏的列，您可以显示/隐藏列。

4.2.平仓订单

您可以扎平某个未平仓头寸或删除某个挂单，只需点击 它旁边的按钮。

订单列表上方的工具栏上的Close（平仓）选项，含有平仓多个订单的几个选项，包括：

1. *扎平所有订单*——扎平所有头寸和挂单
2. *扎平未平仓头寸*——扎平所有现有的交易（但不影响挂单）
3. *删除挂单*——移除所有挂单（但不影响现有的交易）
4. *扎平所有盈利订单*——扎平所有未平仓的盈利订单
5. *扎平所有亏损订单*——扎平所有未平仓的亏损订单。



4.3.修改订单

您可以进行很多订单方面的动作，包括部分平仓、修改止损和设定移动止损。

要使用这些功能：

1. 点击 某个订单旁边的符号
2. 在订单列表上方的菜单栏中*Tools*（工具）下方选择*All orders*（所有订单）——然后弹窗菜单将对每个订单执行想要的动作（例如，部分平仓）
3. 选择列表中的部分订单，并且从*Tools*（工具）菜单选择*Selected orders*（已选择订单）
4. 点击 摘要窗口中的符号

4.3.1.从列表选择订单

您可以从列表中选择多个订单，只对选择的订单执行特定的动作。订单列表遵循Windows应用程序的标准行为。

1. 点击一个条目，只选择该列并且取消度之前所选择条目的选择。
2. 利用*Shift+点击*，选择当前选择的条目和您刚才点击的项目之间的所有条目。例如
    1. 如果在订单列表中有五个条目，并且
    2. 您希望选择从第二到第四项，则
    3. 点击第二项并且*Shift+点击*第四项。
3. 利用*Ctrl+点击*，切换某个条目。如果该条目目前未选中，此操作将选择该条目。如果已经选中，此操作将取消选择。您可以选择列表中除某一个之外的所有条目，操作为：
    1. 点击第一个条目，并且
    2. *Shift+点击*最后一个条目，然后
    3. *Ctrl+点击*您想要排除在外的订单。

当订单列表中的一些条目已经被选定之后，您可以利用*Tools*（工具）菜单中的*Selected orders*（已选择订单）选项。如果当前没有订单被选中，则此功能无效。



4.3.2.部分平仓、止损、止盈和移动止损

您可以：

1. 部分扎平某个订单，并且
2. 设置/修改它的止损（S/L）、止盈（T/P）或它的移动止损（T/S）。

止损和盈利目标的数值是用点数表示，不过止损和止盈也可以设置为盈亏平衡，即，订单的入场价。

部分平仓并非可以始终准确地进行。例如，您不能对0.03手的某个订单进行准确的50%平仓，因为0.015手是不允许的。部分平仓始终是向下取整为经纪商允许的最接近的手数大小。

例如：

1. 如果您想要将0.03手的某个订单平仓50%，则
2. 软件将平仓0.01手，留下
3. 一个0.02手的订单。

请注意，移动止损是由交易终端软件处理，而非您的经纪商。如果您关闭交易终端（或MT4），移动止损将停止运行。



4.3.3.订单详情

您还可以为每个订单打开一个弹窗，操作方式为点击 图标并选择*Edit*（编辑）。



弹窗显示：

1. 还有多少距离将会触及止损和止盈点位（例如，对于做多订单，是指从当前买盘价到止损点的距离），以及
2. 如果达到止损或止盈点位时，对余额的现金影响。

订单的当前盈利是显示在窗口右上角。通过点击它，可以在现金和点数显示之间进行切换。

您可以利用红色按钮扎平订单以及通过点击相应的选项变更止损、止盈或移动止损。

4.4.自动平仓

自动平仓可以让您为现有的某个未平仓头寸定义规则。这些规则可包含多个部分（例如，当达到盈利门槛时缩小头寸）并且可以包括视觉加电子邮件提示。自动平仓还可以保存为模板，在以后快速再次使用。

请注意，自动平仓是由交易终端软件处理，而非您的经纪商。如果您关闭交易终端（或MT4），自动平仓将停止运行。

您可以创建一个自动平仓和运行一个已有的自动平仓，操作方式为：

1. 从*Tools*（工具）菜单为某个订单（或多个订单）选择 *Automated close*（自动平仓），然后
2. 选择*Create*（创建），以定义一个新的自动平仓规则，或
3. 如果该订单已经有一个激活的自动平仓规则，选择*Edit*（编辑）。



4.4.1.自动平仓的条件/规则

在*Automated close*（自动平仓）表格的顶部，您可以选择该规则采用时的阈值。

选择标准——比如订单的盈利点数或持续时间以及阈值。例如，在订单持续开仓一小时后执行某个动作——可选择*Order duration, greater or equal*（订单持续时间，大于或等于）并输入数值60。



对于您设置的每一个平仓条件，您可以定义很多动作，比如订单部分或全部平仓、设置止损或移动止损、或通过电子邮件发送提示。只需勾选您想要执行的每个动作旁边的方框和填写对应的栏位，比如要扎平订单的百分比。

请注意，要扎平订单的百分比是相对于它的初始规模而言——并非之前部分平仓后的现有规模。

例如：

1. 如果您通过两个阶段，每次设置为扎平订单的50%，那么
2. 当达到第二个阶段时，该订单将被完全平仓。

4.4.2.将自动平仓保存为模板

定义了自动平仓之后，您可以通过点击*Save template*（保存模板）按钮，将它保存为模板。在以后，可通过以下操作将保存的模板应用至订单：

1. 从*Tools*（工具）菜单选择 *Automated close*（自动平仓），并且
2. 从子菜单中选择模板。



通过从子菜单中选择*Manage templates*（管理模板），您可以对已保存的模板列表进行整理和移除不再需要的模板。

请注意，如果按这种方式下单，程序不会要求进一步的确认。

自动平仓模板是在您的电脑上本地保存。也就是说，如果您想要在另外的电脑上使用MetaTrader 4至尊版，则必须：

1. 将模板转移到您将要使用的电脑上，或者
2. 创建新的模板。

4.5.OCA组

交易终端可以让您创建挂单的一个OCO组——当其中一个订单成交时，所有剩余的订单将自动被放弃。

一个OCO订单就是一个OCA组，其中在订单组中只有两个订单。

请注意，OCA组是由交易终端软件处理，而非您的经纪商。如果您关闭交易终端（或MT4），自动平仓将停止运行。

通过从*OCA*菜单中选择*Create OCA group*（创建OCA组），就可以创建一个OCA组。只有当您至少拥有两个挂单时，才能使用此选项。只需为该订单组选择一个容易记住的名称，并勾选您想要纳入其中的挂单。



一个订单可以属于多个OCA组，并且一个组中的订单可以是针对不同的符号。通过从*OCA*菜单中选择*Delete OCA group*（删除OCA组），就可以删除一个OCA组。请注意，此操作不会删除挂单——只是防止交易终端对这些订单运行OCA规则。

4.6.订单摘要

通过订单列表上方工具栏上的*Summary*（摘要）菜单，您可以查看自己未平仓头寸的摘要（例如，符号、方向、持续时间等）。此操作将打开一个浮动窗口，其中包括关于订单的汇总信息，例如：

1. 所有未平仓头寸的总盈利/亏损

2. 交易价值总量
3. 各个长仓和短仓。



您可以对一个类别的所有订单执行动作，操作方式为点击它的 图标

4.7.设置

通过从*Settings*（设置）菜单（订单列表上方的工具栏中）选择*Confirmations and preferences*（确认和偏好），您可以控制交易终端的设置（以及后续图形上迷你终端的所有复制）。

有以下几个选项可用：

1. *确认新订单*——在快速下单时，通过点击交易小工具中的红色"买入"和"卖出"按钮，打开/关闭确认
2. *确认扎平所有订单*——在扎平某个符号的所有订单时，通过点击它的状态指标，打开或关闭确认
3. *对冲模式*——交易终端的默认设置，它是MT4整体的标准行为。如果您下达一个买单，然后针对相同符号下达一个卖单（或情况相反），软件将创建两个待完成订单。但是，您也可以选择在非对冲模式运行软件。如果您有一个未平仓的买单并且下达了一个卖单——卖单将扎平买单，而不是创建一个新的订单。



例如：

1. 如果您做多0.3手同时卖出0.1手，则
2. 将会剩下一个0.2手的买单。

通常，不激活对冲可以用来更快速地平仓订单。点击代表目前未平仓订单的界面按钮，可以让用户对该未平仓订单进行平仓或部分平仓。如果已激活对冲，将只会建立新的订单。

4.7.1.声音提示

此外，显示的菜单可以让您为特定事件设置声音通知。选择一个声音并将它设置到某个事件，包括：

1. *新的市场订单*
2. *新的挂单*
3. *挂单被激活*
4. *头寸被平仓*
5. *挂单被删除*

*测试*按钮可以让您回放选择的声音。

确认保存自己的设置，否则将被废弃。

4.7.2.断开交易终端

此操作可以让您同时从多个显示窗口进行交易。

您可以通过以下操作断开交易终端进入一个浮动窗口，点击： *Settings*（设置）按钮并选择*Undock terminal*（断开终端）。您可以在终端从它的图形断开的同时继续交易。如需重新连接终端，可再次点击*Tools（工具）*按钮，并且选择*Re-dock terminal*（重新连接终端）。

此外，您也可以在激活交易终端时变更此设置。操作方式为，切换到*Inputs*（输入）标签并将 *UndockAtStartup*（启动时断开）设置为"真"。



5.更多信息

免责声明：

Admirals SC Ltd 基于 MT4 中的智能交易系统技术免费提供这些附加组件。与所有 EA 一样，这些仅在您的 MetaTrader 已与互联网和我们的服务器建立连接时才有效。Admirals SC Ltd 对其技术可靠性进行了全面测试并确信其可靠性。然而，与所有技术一样，故障是永远无法完全排除的。确保您完全了解所有加载项和扩展的功能，例如，通过 Admirals SC Ltd 的免费模拟账户广泛练习使用它们。Admirals SC Ltd 不对因技术复杂性造成的损失或其他损害承担责任。